

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y REPORTE CON MYGESTWIN

El sistema permite imprimir de 3 modos distintos:

1. En modo texto, directamente al puerto de impresión. Este modo es el más común cuando se usan formatos continuos e impresoras matriciales.
2. En modo gráfico, permitiendo su impresión en equipos láser y de inyección de tinta. Este modo permite también generar archivos PDF que luego pueden ser archivados o enviados por correo.
3. En archivo. Este modo es muy útil pues genera un archivo texto que contiene todos los caracteres de control de la impresora matricial (saltos de página, tamaño de letra, etc). Este archivo puede enviarse por email o por un puerto FTP y ya en destino puede imprimirse en una impresora matricial usando un comando DOS como se explica más adelante.

Explicaremos los 3 modos:

1. IMPRESIÓN EN IMPRESORAS MATRICIALES, MODO TEXTO

Si su impresora tiene **puerto paralelo** (LPT1, LPT2....), no hay nada que configurar. Cuando selecciona un reporte, le aparece un dialogo de impresión similar a la imagen siguiente. Al dar "Aceptar" se inicia la impresión.

Control de Impresión

Impresora

Nombre : EPSON07B738 (L355 Series)

Estado : En espera

Puerto : LPT1 Imprimir en Archivo

Modo Texto (matriciales) Modo Gráfico (Laser/Inkjet)

Líneas por hoja (max)

Márgenes (en líneas)

Sup

Izq Der


Inf

Previsualizar

No mostrar fecha/hora en la impresión


En el caso de que su impresora tenga **puerto USB**, es necesario hacer lo siguiente (por única vez):

- Ingresar al Panel de Control de Windows, opción "Dispositivos e Impresoras"
- Ubicar la impresora y con click derecho seleccionar "Propiedades de la Impresora", debe abrir la pestaña "Compartir"



Se debe compartir la impresora con un **nombre corto**, sin espacios en blanco (**¡IMPORTANTE!!!**)

Cuando seleccione un reporte en MyGestwin, en el dialogo de impresión, le aparecerá el campo "Puerto" con el nombre compartido de la impresora, ver imagen:



(si por alguna razón el puerto aparece en blanco, puede escribir el contenido en este formato:

\\nombrePC\nombreImpresoraCompartida

2. IMPRESIÓN EN IMPRESORAS MATRICIALES, MODO GRAFICO

No requiere ninguna configuración, solo debe seleccionar la impresora e imprimir. Se usa la cola de Windows.

Control de Impresión

Impresora

Nombre : EPSON07B738 (L355 Series)

Estado : En espera

Puerto : WSD-1FFC8028-229C-4BBE-8B18-A6E116F28 Imprimir en Archivo

Modo Texto (matriciales) Modo Gráfico (Laser/Inkjet)

Líneas por hoja (max)

Previsualizar

Márgenes (en líneas)

Sup

Izq Der

Inf

No mostrar fecha/hora en la impresión

3. IMPRESIÓN EN UN ARCHIVO EN MODO DE IMPRESIÓN

Al momento de generar cualquier documento o reporte, aparece el dialogo de impresión y se debe seleccionar la opción resaltada en la imagen siguiente:

Control de Impresión

Impresora

Nombre : EPSON07B738 (L355 Series)

Estado : En espera

Puerto : WPC\EPSONLX Imprimir en Archivo

Modo Texto (matriciales) Modo Gráfico (Laser/Inkjet)

Líneas por hoja (max)

Previsualizar

Márgenes (en líneas)


Sup

Izq Der


Inf

No mostrar fecha/hora en la impresión

Al presionar el botón "Aceptar" se le pide seleccionar una carpeta destino y un nombre para el archivo a generar:



Se coloca el nombre del archivo (de preferencia un nombre corto y auto-explicativo de su contenido Ej. GR00100027.prn, FA00200043.prn
 Luego se selecciona el botón “Abrir” y el sistema genera el archivo y lo muestra en Wordpad o el Notepad.




Nota importante:

No debe modificarse este archivo abierto pues se alteran los caracteres de control (se muestran algunos símbolos extraños al inicio del archivo). Algunos caracteres son no visibles en el Notepad. Simplemente cerrar el Notepad **SIN GRABAR**.

Si se va a enviar por correo este archivo, hay que **comprimirlo** con Winzip, Winrar o similar para evitar que se corrompa y se alteren los caracteres de control. Luego en destino se descomprime usando el mismo software de compresión usado.


COMO SE IMPRIME EL ARCHIVO TEXTO GENERADO?

Para imprimir este archivo texto se debe abrir el panel de comandos del Windows (buscar CMD en el panel de Windows)




Ejemplos:

- 1 . Envía el archivo texto al puerto LPT1



2. Envía el archivo c:\temp\prueba.prn a la impresora LX300 de la PC01. El nombre compartido de la impresora es LX300



```
Microsoft Windows [Versión 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Ralph>copy c:\temp\prueba.prn > \\pc01\lx300
```